Windows7 Windows Live Mail の設定

「Windows Live メール」を起動します。「メニュー」ボタン をクリックし、プルダウンメニューから「メニューバーの 表示」をクリックします。



<u><拡大図></u>



上部にメニューバーが表示されます。「ツール」をクリッ クし、プルダウンメニューから「アカウント」をクリックし ます。



「アカウント」画面が表示されます。「メール」欄に設定 ができていますので、クリックして選択した状態で「プロ パティ」ボタンをクリックします。

メール Mlj-bee (teppei) (既定のアカウント)	
ニュース	
「 ウント) ディレクトリ サービス ――――	→レモにあえた ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ に 。 、 た ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

「詳細設定」タブをクリックします。

送信メール(SMTP)の右の 25 という数字を 587 に書き 換えます。

「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックをは ずし、「OK」ボタンをクリックします。

:般 サー	-バー 接続 セ	キュリティ 詳紀	設定	
サーバーの	ポート番号 ――			
送信水	−,ル (SMTP)(<u>O</u>):	25	1 [既定値を使用(<u>U</u>)
<u></u> כのサ	ーバーはセキュリテ	ィで保護された招	・ 続 (SSL) が ・	必要(Q)
受信火	ール (POP3)(D:	110	1	
🔲 このサ	ーバーはセキュリテ	ィで保護された指	続 (SSL) が	必要(<u>C</u>)
サーバーの	ιタイムアウト(<u>Τ</u>)			649.650
短い		= 長い	1分	
送信	c 			
)次の ⁺	ナイズよりメッセージ	が大きい場合は	分割する(B)	60 🖨 KB
配信	്പ്പോകും	ビーを悪((1))		
配信 回册—/		<u>ビーを置く(し)</u> ス(R) 5		12条
	、 、ーにメッセージのコ ナーバーから削除す ごみ箱1を空にした	ビーを置く(<u>()</u>) る(<u>B</u>) <u></u> 5 ら、サーバーから)	EURê(M)]後
	、(こメッセージのコ ナーバーから削除す こみ箱] を空にした	<mark>ビーを置く(L)</mark> る(E) <u>5</u> ら、サーバーから	→ E 印B余(<u>M</u>)	3後
配信 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	、ーにメッセージのコ ナーバーから削除す ごみ箱] を空にした	ビーを置く(<u>し</u>) る(B) <u>5</u> ら、サーバーから	(M) 第1月6余(<u>M</u>)]後

※サーバーにメッセージのコピーを置く場合はチェック を外さないでください。

なお、コピーを置く場合は、直下にある「サーバーから 削除する」項目をお客様の利用状況により適宜設定し てください。

削除しない設定にすると、お客様のメールサーバにメ ールが蓄積され領域を消費しますのでご注意ください。

「アカウント」画面に戻るので、「閉じる」ボタンを クリックします。



●以上で設定は完了です。